


GESTIONE CENTRI COSTO/RICAVO

Per gestire i Centri di Costo e Ricavo in Passcom è necessario effettuare una serie di operazioni preliminari successivamente alle quali si può utilizzare la gestione. È possibile gestire il solo utilizzo dei centri di costo e ricavo in fase di immissione prima nota, oppure anche la rielaborazione in fase di stampa del bilancio di verifica.

Prima di tutto è necessario procedere con l'attivazione della gestione attraverso il menù "Azienda – Anagrafica azienda"; con il pulsante "Dati aziendali[F4]" si accede alla sezione "PARAMETRI CONTABILI" (pag.2) per valorizzare il campo "Gestione centri di costo/ricavo":




Le opzioni possibili per tale campo sono:

- **Sì** = per utilizzare le informazioni relative ai centri costo-ricavo anche nell'elaborazione dei bilanci;
- **Come descriz.** = l'utente ha la possibilità di inserire in fase di immissione primanota il riferimento al centro costo/ricavo, senza poterlo rielaborare in fase di stampa del bilancio di verifica. In questo caso la funzione viene utilizzata solo per inserire in automatico delle descrizioni predefinite nella registrazione.



Dopo l'attivazione, occorre codificare i diversi centri di costo/ricavo attraverso il menù "Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo". Questa tabella è comune a tutte le aziende, per creare centri di costo/ricavo esclusivi dell'azienda in uso, occorre modificarne la configurazione e renderla aziendale. Procedere da "Azienda – Anagrafica azienda", premere il pulsante "Dati aziendali[F4]" ed accedere alla sezione "TIPO DI GESTIONE ARCHIVI"; modificare il parametro "Centri di costo/ricavo" da Raggruppamento ad Aziendale.

Procedere poi con l'inserimento dei centri dal menù "Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo"; premere il tasto funzione **Nuovo[F4]** ed inserire una descrizione ed al centro di costo/ricavo:



Il campo "nota" è facoltativo e si possono codificare un massimo di 999 centri costo-ricavo.

UTILIZZO DEI CENTRI DI COSTO – RICAVO

A seconda di come è stato impostato il parametro di attivazione dei centri di costo –ricavo, questi ultimi potranno essere utilizzati solo in fase di immissione di registrazioni o anche in fase di rielaborazione lanciando le opportune stampe.


REGISTRAZIONI CONTABILI

In fase di immissione/revisione di registrazioni contabili, nella testata della registrazione è disponibile il campo "Costi/ricavi" in cui indicare il centro a cui imputare l'intera registrazione contabile:





Il centro di costo e ricavo si può impostare anche in **importazione delle fatture elettroniche**; se si definisce nei <u>Parametri generali di import</u> sarà applicato a tutte le fatture importate, se invece si utilizza l'<u>import dettagliato riga articolo</u>, si può definire il centro documento per documento. In questo caso, per ciascun documento premere **Modifica dati testata[F7]** e definire il centro di costo/ricavo:




In alternativa, è possibile <u>collegare ogni riga della registrazione</u> ad un centro di costo/ricavo differente. Sul campo C/R di ogni riga è possibile richiamare il numero del centro costo/ricavo codificato e nel campo descrizione, in automatico, viene riportata la corrispondente descrizione:





In importazione delle fatture, il collegamento riga per riga avviene utilizzando l'import dettagliato riga articolo, associando ad ogni riga il proprio centro di costo/ricavo tramite il pulsante **Modifica riga articolo[Invio]**:



STAMPE CONTABILI

Se il parametro di attivazione dei centri costo/ricavo è impostato a Sì, nelle stampe che richiamano informazioni legate a movimenti di primanota o di magazzino, per cui è possibile gestire i centri costi/ricavo, è presente il parametro per poter decidere di stampare tutti o alcuni centri costo/ricavo:




Prendiamo come esempio la **stampa del bilancio di verifica**, ma la stessa procedura si utilizza in tutte le funzioni e le stampe.

L'impostazione di base ha il parametro "Centro di costo/ricavo" impostato a T ed il parametro "Raggruppa" attivo; in questo modo viene stampato il bilancio di verifica con <u>tutti i centri costo/ricavo accorpati</u>, senza alcuna distinzione, come avviene nelle aziende senza gestione dei centri di costo/ricavo.

L'utente ha però la possibilità di scegliere quali centri di costo/ricavo stampare nel bilancio di verifica, in particolare sul campo è attivo il tasto funzione Aiuto[F2] che apre l'elenco dei centri di costo/ricavo e si può impostare la "S" ai soli centri che si desidera visualizzare in stampa.





La modifica da S a N avviene con il **tasto Sì/No[Invio]**, ma sono disponibili anche i pulsanti **Tutti sì[F3]** e **Tutti no[F4]**. Il presente **Nessun C/R[F5]** che corrisponde alle registrazioni (o righe) alle quali non è stato attribuito alcun centro.

Una volta selezionati i centri da stampare, per avere <u>bilanci divisi</u> per i singoli centri di costo/ricavo occorre disattivare il parametro "Raggruppa".

Di seguito un esempio di stampa del bilancio di verifica, relativo al solo centro di costo/ricavo con codice 1:

