

GESTIONE CENTRI COSTO/RICAVO

Per gestire i Centri di Costo e Ricavo in Businesspass è necessario innanzi tutto effettuare una serie di operazioni preliminari dopo di che si può passare alla gestione che può prevedere o il solo utilizzo dei centri di costo e ricavo in fase di immissione prima nota, oppure anche la rielaborazione in fase di stampa del bilancio di verifica.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Per poter gestire i centri di costo e ricavo è necessario attivarne la gestione e procedere con la loro codifica.

ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE

L'attivazione della gestione dei centri costo ricavo avviene attraverso il menù "Aziende – Anagrafica aziende", con il pulsante "Dati aziendali" si accede alla sezione "PARAMETRI CONTABILI" e in particolare al parametro "Gest. centri costo/ricavo".

Parametri contabili			
*Data inizio anno contabile	01/01	Gestione costi pluriennali	S N S
-Multiattiv.iva (Art.36)	S N N	Gest.ratei/risconti/compet	S N S
-Gestione sotto aziende	S N N	Aper.autom. rimanenze	S N S
Gestione fiscale	F S O N T 0	Gest.centri costo/ricavo	S N D S
Numero registri acquisti (1-99)	2	-Ges.Estr.conto/Scad/Effe	
Numero registri vendite (0-99)	3	-Scad.con gestione partite	
Numero registri corrispet(0-99)	2	Vis.scad.per partita/scad	
Controllo lib.giornale	P M A N P	Num. gg di esposizione(1	
Controllo registri iva	P M A N M		
Controllo reg.cespiti	P M A N P		
Contr.reg.beni usati	P M A N N		
Controllo lib.inventari	P M A N P		
-Gestione compensi a terzi	S N S		

-) = Param.mod.in operaz.di servizio *) = Param.non modificabile Pg. 1/2

Elenco

Pag.prec Pag.succ OK Annulla

S = per utilizzare le informazioni relative ai centri costo-ricavo anche nell'elaborazione dei bilanci;

D = l'utente ha la possibilità di inserire solamente in fase di immissione primanota il riferimento al centro costo/ricavo, senza poterlo rielaborare in fase di stampa del bilancio di verifica. In al caso questa funzione viene utilizzata solo per inserire in automatico delle descrizioni predefinite nella registrazione.

CODIFICA DEI CENTRI DI COSTO-RICAVO

Attraverso il menù "Contabilità – Tabelle – Centri costo/ricavo" occorre codificare i diversi centri, indicando semplicemente la descrizione.

Si possono codificare un massimo di 255 centri costo-ricavo.

UTILIZZO DEI CENTRI DI COSTO – RICAVO

A seconda di come è stato impostato il parametro di attivazione dei centri di costo –ricavo, questi ultimi potranno essere utilizzati o solo in fase di immissione di registrazioni o anche in fase di rielaborazione lanciando le opportune stampe.

IMMISSIONE REGISTRAZIONI

In fase di immissione di registrazioni contabili (principalmente attraverso la funzione “Immissione primanota”, “Immissione corrispettivi mensili” ed “Emissione/Revisione documenti”), è disponibile il campo:

Cos/ric

in cui indicare il centro a cui imputare la/le registrazione/i contabile prodotta nella funzione.

In particolare se la registrazione avviene in “Immissione primanota”, oltre ad assegnare l’intera registrazione ad un unico centro costo/ricavo attraverso il campo sopracitato, è possibile collegare ogni riga della registrazione:

Revisione primanota					
Data	01/01/10	Valuta:	Eur		
Caus	FR	FATT. RICEV.			
Desc		Co/ric			
Prot	A1	/000025 Ndoc	233	Del	01/01/10
Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)	C/R	Descrizione
601.00005	GENGOMME	1.200,00A			
709.00016	SERVIZI CORRELATI	200,00D		1	italia sud
709.00016	SERVIZI CORRELATI	400,00D		2	italia nord
709.00016	SERVIZI CORRELATI	400,00D		3	italiacentro
212.00001	IVA SU ACQUISTI	200,00D			

Prot.ven Sez

Sul campo C/R di ogni riga è possibile richiamare il numero del centro costo/ricavo codificato e nel campo descrizione, in automatico, viene riportata la corrispondente descrizione.

STAMPE CONTABILI

Se il parametro di attivazione dei centri costo/ricavo è impostato a S, nelle stampe che richiamano informazioni legate a movimenti di primanota o di magazzino per cui è possibile gestire i centri costi/ricavo è presente il parametro per poter decidere di stampare tutti o alcuni centri costo/ricavo.

Ad esempio tra i parametri disponibili per l’elaborazione del bilancio di verifica sono disponibili anche questi ulteriori campi:

Centro di costo/ricavo 1-3 - Rag V-

Centro di costo/ricavo = di default è impostato a T (vengono stampati tutti i centri costo/ricavo accorpato nello stesso bilancio, infatti il parametro “Rag” è impostato di default a S), tuttavia l’utente ha la possibilità di scegliere quali centri di costo/ricavo stampare nel bilancio di verifica;

Rag = impostato di default a S riunisce in un unico bilancio tutti i centri costo/ricavo, mentre se impostato a N crea tanti bilanci quanti sono i centri costo/ricavo inseriti nel parametro precedente.